

# 消防くん点検・工事見積システム バックアップ復元手順

株式会社ビジネス・ワン

## ● バックアップできるデータ

バックアップできるデータは以下の通りとなります。

- ・見積データ
- ・部材マスタ
- ・その他マスタ
- ・印刷フォーム

## 1. 見積データのバックアップ・復元

1-1. 見積データは初期状態では、インストール先のドライブ¥CBO¥SBM1¥DATA フォルダに保存されています。マイコンピュータより DATA フォルダをコピーしてください。

### ※保存先を変更している場合

上記と同様に、保存先のフォルダを外付けハードディスクなどにコピーしてください。保存先がわからない場合は、Windows の検索機能(画面左下のスタートから[検索]→[ファイルやフォルダ])で、ファイル名を「\*.SME」で検索して保存先を確認してください。


1-2. 復元する時は、コピーしたデータを復元したいマシンのインストール先ドライブ¥CBO¥SBM1¥DATA の中に貼り付けてください。

## 2. 部材マスターのバックアップ・復元


2-1. 画面上部の[マスターメンテナンス(M)]メニューから[部材マスター(M)...]を選択してください。

2-2. 部材マスターメンテナンスの画面が表示されますので、[ファイル(F)]メニューから[マスターの編集(E)...]を選択してください。

2-3. マスターの編集画面が表示されますので、バックアップを取りたいマスター名をクリックして、「退避(B)....」ボタンをクリックしてください。



2-4. 名前をつけて保存画面が表示されますので、保存する場所をデスクトップ等のわかりやすい場所に切り替え保存してください。(ファイル名は選択したマスター名が自動で設定されます)




**※一度に退避できるマスターは1つです。複数のマスターをバックアップするときは、2-3～2-4の作業を繰り返し行ってください。**

2-5. 復元する時は、2-1～2.の操作後、マスターの編集画面が表示されますので、「復元(R)...」ボタンをクリックし、復元したいマスター退避ファイルを開いてください。

### 3. その他マスターのバックアップ・復元

- 3-1. 画面上部の[マスターメンテナンス(M)]メニューから[その他マスターの退避(B)...]を選択してください。
- 3-2. 名前をつけて保存画面が表示されますので、保存する場所をデスクトップ等のわかりやすい場所に切り替え保存してください。(ファイル名は「日付+消防見積 v1\_マスター退避.bks」が自動で設定されます)




※その他マスターの退避では以下のデータのバックアップを一括で行います。

- ・ 工事項目マスター
- ・ 顧客マスター
- ・ 単位マスター
- ・ 諸経費・諸項目マスター
- ・ 別途取り扱いマスター
- ・ コメントマスター
- ・ 合計マスター
- ・ 空白マスター
- ・ 見積番号リスト


- 3-3. 復元する時は、画面上部の[マスターメンテナンス(M)]から[その他マスターの復元(R)]を選択し、退避ファイルを開いてください。

#### 4. 印刷フォームのバックアップ・復元


- 4-1. 消防くん点検・見積を起動し、適当な見積データを開いてください。
- 4-2. [ファイル (F)]メニューの[印刷(P)...]を選択してください。
- 4-3. 印刷ダイアログが表示されますので、**[退避・復元(B)...]**ボタンを押してください。



- 4-4. 退避したい印刷フォームを選択し、「**退避(B)...**」ボタンをクリックしてください。



4-5.名前をつけて保存のダイアログが表示されます。保存する場所をデスクトップ等のわかりやすい場所に切り替え保存してください。作業が終了するとメッセージが表示されます。(ファイル名は選択した印刷タイプの名称が自動で設定されます)



※標準タイプは一括でしか退避できません。また、登録フォームは一度の操作で退避できるのは1つになります。複数のフォームを退避する場合は4-4.~4-5.の作業を繰り返し行ってください。


4-6.復元する時は、4-1.~3.の操作後、「復元(R)」ボタンをクリックし、印刷タイプ退避ファイルを開いてください。

## 5. 自社名マスタの退避・復元退避方法

5-1.消防くん点検・見積を起動し、適当な見積データを開いてください

5-2. [ファイル(F)]から[印刷(P)]を選択してください。

5-3. 印刷の画面が表示されますので画面下部にある[自社名(J)] のボタンをクリックします。




5-4. 自社名の設定画面が表示されますので画面内、下部にあるフロッピーのボタンを選択してください。




5-5. フロッピーボタンをクリックすると名前を付けて保存の画面が表示されますのでファイル名 (①) に任意の名称を入力し、保存 (②) をクリックしてください。

※保存時の拡張子は bkm となります。



## 復元方法

5-6 上記 5-1～5.3 の作業後自社名の設定画面からフォルダを開くのボタンをクリックしてください。



5-7 ファイルを開くのボタンをクリックするとファイルを開く画面が表示されますので 5-4 で保存したファイルの場所 ① を指定しその中の bkm ②、③ ファイルを選択し開く ④ のボタンをクリックします。



5-8 復元すると自社名および各行が復元されます。

